

Mac Mail 13.4 設定方法

はじめに

本マニュアルは、Mac Mail13.4 で example.com ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。


■アカウント設定情報

アカウントの種類	IMAP
メールアドレス	user@example.com
受信メールサーバ	mail.nplus-net.jp
送信メールサーバ	mail.nplus-net.jp
送信サーバ(SMTP)ポート	587
アカウント名	user@example.com
パスワード	メールパスワード

(1) デスクトップ画面最下部 Dock 内にある[メール]アイコンをクリックし、メールを起動します。



(2) 画面左上にある[メール]>[アカウントを追加]の順にクリックします。



(3) アカウント画面で [その他のメールアカウントを追加] を選択し、[続ける] ボタンをクリックします。



(4) 氏名、メールアドレス、パスワードを入力し、[サインイン]ボタンをクリックします。

氏名	任意の名前を入力します。(送信先に設定した名前が表示されます)
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

(5) 各項目を下記のように入力し、[サインイン]ボタンをクリックします。

※「アカウントの種類」は「IMAP」をお選びください。

メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
アカウントの種類	IMAP を選択します。
受信用メールサーバ	mail.nplus-net.jp と入力します。
送信用メールサーバ	mail.nplus-net.jp と入力します。

(6) サーバー設定タブで以下の設定になっているかご確認下さい。

受信用メールサーバー (IMAP)

「接続設定を自動的に管理」のチェックが「OFF」、

「ポート:」の設定が「143」、

「TLS/SSL を使用」のチェックを「OFF」、

送信用メールサーバー (SMTP)

「接続設定を自動的に管理」のチェックが「OFF」、

「ポート:」の設定が「587」、

「TLS/SSL を使用」のチェックを「OFF」、

上記設定を確認、変更後「保存」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Server Settings' (サーバ設定) tab in Mac Mail. It is divided into two sections: 'Incoming Mail Server (IMAP)' and 'Outgoing Mail Server (SMTP)'. Both sections have the same configuration: Username: user@example.com, Password: masked, Hostname: mail.nplus-net.jp, Port: 143 for IMAP and 587 for SMTP, and 'Manage connection settings automatically' (接続設定を自動的に管理) is unchecked. The 'Use TLS/SSL' (TLS/SSL を使用) checkbox is also unchecked. The authentication method is set to 'Password' (パスワード). A 'Save' (保存) button is located at the bottom right of the settings panel.

設定は以上となります。