

# Mac Mail 13.4 設定方法

はじめに

本マニュアルは、Mac Mail13.4 で example.com ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。


■アカウント設定情報

アカウントの種類	IMAP
メールアドレス	user@example.com
受信メールサーバ	mail.nplus-net.jp
送信メールサーバ	mail.nplus-net.jp
送信サーバ(SMTP)ポート	587
アカウント名	user@example.com
パスワード	メールパスワード

(1) デスクトップ画面最下部 Dock 内にある[メール]アイコンをクリックし、メールを起動します。



(2) 画面左上にある[メール]>[アカウントを追加]の順にクリックします。



(3) アカウント画面で [その他のメールアカウントを追加] を選択し、[続ける] ボタンをクリックします。



(4) 氏名、メールアドレス、パスワードを入力し、[サインイン]ボタンをクリックします。

氏名	任意の名前を入力します。(送信先に設定した名前が表示されます)
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

(5) 各項目を下記のように入力し、[サインイン]ボタンをクリックします。

※「アカウントの種類」は「IMAP」をお選びください。

メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
アカウントの種類	IMAP を選択します。
受信用メールサーバ	mail.nplus-net.jp と入力します。
送信用メールサーバ	mail.nplus-net.jp と入力します。

(6) サーバー設定タブで以下の設定になっているかご確認下さい。

#### 受信用メールサーバー (IMAP)

「接続設定を自動的に管理」のチェックが「OFF」、

「ポート:」の設定が「993」、

「TLS/SSLを使用」のチェックを「ON」、

#### 送信用メールサーバー (SMTP)

「接続設定を自動的に管理」のチェックが「OFF」、

「ポート:」の設定が「587」、

「TLS/SSLを使用」のチェックを「ON」、

上記設定を確認、変更後「保存」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Server Settings' (サーバ設定) tab in Mac Mail. It is divided into two sections: 'Incoming Mail Server (IMAP)' and 'Outgoing Mail Server (SMTP)'. In the IMAP section, the 'Connect settings managed automatically' checkbox is unchecked, the port is set to 993, and the 'Use TLS/SSL' checkbox is checked. In the SMTP section, the 'Connect settings managed automatically' checkbox is unchecked, the port is set to 587, and the 'Use TLS/SSL' checkbox is checked. A 'Save' (保存) button is located at the bottom right of the settings area. Red boxes highlight the 'Connect settings managed automatically' checkboxes, the port fields, the 'Use TLS/SSL' checkboxes, and the 'Save' button.

設定は以上となります。