

# Thunder Bird 68.7.0 設定方法

## POP

(Windows 版)

- はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている


Thunder Bird 68.7.0 で example.com ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

#### ■アカウント設定情報


アカウントの種類	POP
メールアドレス	user@example.com
受信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
送信メールサーバー	mail.nplus-net.jp
送信サーバー (SMTP)	587
アカウント名	user@example.com
パスワード	メールパスワード

## Thunder Bird 68.7.0 設定方法

(1) 画面左下の[スタート]ボタン [Mozilla Thunderbird]の順にクリックし、プログラムを起動します。



(2) [メール]をクリックし、設定を開始します。



(3) 各項目に入力し、[続ける]ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 任意の名前 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): user@example.com 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

手動設定(M) 続ける(C) キャンセル(A)

#### ● 設定情報

あなたのお名前	名前を入力します。
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

(4) 自動的にサーバー設定情報等が表示されます。

画面真ん中にある[POP3(メールをコンピュータに保存)]を選択後、左下の[手動設定]ボタンをクリックします。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): 任意の名前 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): user@example.com 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダー)  POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバー: POP3 mail.nplus-net.jp, STARTTLS

送信サーバー: SMTP mail.nplus-net.jp, STARTTLS

ユーザー名:

手動設定(M) 完了(D) キャンセル(A)

(5) 送受信サーバーの各項目を設定し、[詳細設定] ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

既存メールアドレスのセットアップ ×

あなたのお名前(N):  受信者に表示される名前です

メールアドレス(E):  既存のメールアドレスです

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー: POP3	<input type="text" value="mail.nplus-net.jp"/>	<input type="text" value="995"/>	SSL/TLS	暗号化されたパスワード認証
送信サーバー: SMTP	<input type="text" value="mail.nplus-net.jp"/>	<input type="text" value="587"/>	STARTTLS	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名: 受信サーバー:	<input type="text" value="user@example.com"/>		送信サーバー:	<input type="text" value="user@example.com"/>

●受信サーバー設定情報

受信サーバー	POP3
サーバーのホスト名	mail.nplus-net.jp
ポート番号	995
SSL	SSL/TLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	user@example.com

●送信サーバー設定情報


送信サーバー	SMTP
サーバーのホスト名	mail.nplus-net.jp
ポート番号	587
SSL	STARTTLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	user@example.com

※[詳細設定] ボタンが押せない場合

画面右下にある、[再テスト] ボタンをクリックします。

それでも押せない場合は、入力内容に誤りがある可能性があります。入力した内容の確認を行います。


(6) アカウント設定画面が表示されます。画面左下、[送信 (SMTP) サーバー] > [編集] ボタンをクリックします。



(7) 送信 (SMTP) サーバー画面で各項目が正しく設定されているか、確認します。

※設定情報は下記表をご参照ください。

問題がなければ、[OK] ボタンで画面を閉じます。



サーバー名	mail.nplus-net.jp
ポート番号	587
接続の保護	STARTTLS
認証方式	暗号化されたパスワード認証
ユーザー名	user@example.com

(8) アカウント設定画面に戻ります。画面右下の[OK]ボタンを押し、設定は完了となります。

