

.user.ini 設置方法



株式会社グローバルネットコア

〒950-0916 新潟市中央区米山1丁目11-11

TEL 0120-916-987 FAX 025-246-0219

E-mail support@nplus-net.jp

<http://www.nplus-net.jp/>

目次

1. 「.user.iniとは」	3
2. 設定ファイルの作成	4

1. 「.user.ini」とは

お客様のサーバー上に「.user.ini」ファイルを設置していただくことで、サーバー上のPHP設定を初期設定の値から変更することが可能です。

テキストファイルに、変更したいPHP設定をphp.iniと同じ形式で記載して、「.user.ini」というファイル名でpublic_html直下、もしくは、設定を変更したいPHPファイルと同じフォルダ(ディレクトリ)に、設置してください。

設定変更内容は、「.user.ini」を設置したフォルダ、およびサブフォルダすべてに反映されます。

現在の設定値は、PHPの関数 `phpinfo()` で、ご確認ください。

■設置例

・/public_html/.user.ini に設置

`http://www.example.jp/aaa.php` ←設定変更有効

`http://www.example.jp/sample/bbb.php` ←設定変更有効

・/public_html/sample/.user.ini に設置

`http://www.example.jp/aaa.php` ←設定変更無効

`http://www.example.jp/sample/bbb.php` ←設定変更有効

■注意事項

・「.user.ini」ファイルを設置後、設定が反映されるまで最大5分程度時間がかかる場合があります。

・「.user.ini」のアクセス件は、セキュリティを考慮して400(書き込み不可)を推奨します。

以下に、設置方法の手順を記述します。

2. 設定ファイルの作成

テキストエディタ等を開き、設定変更したい項目を記入して、任意の名前で保存してください。

■設定例

- ・メモリー制限値の変更

```
memory_limit = 192M
```

- ・エラーを表示しない

```
display_errors = Off
```


```
memory_limit = 192M
```

```
display_errors = Off
```

作成した設定ファイルをお客様ご契約サーバーのアクセス制限を行いたいフォルダにアップロードしてください。

※例では「public_html」フォルダ内に「user.ini.txt」をアップロードしています。

※画像は「FFFTP」というFTPソフトを例に説明しています。



アップロードしたテキストファイルの名前を「.user.ini」に変更してください。

以上で設置は完了です。

設置後、動作確認を行ってください。

