


Windows 10 メール 設定方法

(非 SSL IMAP 設定版)

・はじめに


本マニュアルは、Windows10 標準メールで、メールの送受信をするための設定例となります。


(1) スタートメニューから、メールを起動します。




※お使いの OS の環境設定により、上記画面例と表示が異なる場合があります。

※初回起動時に表示されるポップアップ画面から設定する場合は、(3)以降の手順からお試してください。


(2) 「」マークをクリックし、「アカウントの管理」>「アカウントの追加」の順にクリックします。



(3)アカウントの追加画面で、「詳細設定」をクリックします。



(4)詳細設定画面で、「インターネットメール」をクリックします。



- (5)インターネットメールアカウント設定画面が表示されます。
各項目に入力し、[サインイン] ボタンをクリックします。

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メールアドレス
user@example.com

ユーザー名
user@example.com
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain#kevinc

パスワード
●●●●●●●●

アカウント名
任意の名称 (アカウントを管理するための表示名)

この名前を使用してメッセージを送信
任意の名称 (メッセージの送信者名)

受信メール サーバー
mail.nplus-net.jp:143

アカウントの種類
IMAP4

メールの送信 (SMTP) サーバー
mail.nplus-net.jp:587

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

✓ サインイン × キャンセル

※バージョンが 1607 以前の場合、入力項目の並び順と一部項目名が異なります。

メールアドレス	メールアドレスを入力します。user@example.com
ユーザー名	メールアドレスを入力します。user@example.com
パスワード	メールパスワードを入力します。
アカウント名	任意の名称を入力します。 メールアプリ上でアカウントを管理するための表示名になります。
この名前を使用してメッセージを送信 ※もしくは[表示名]の場合あり	任意の名称を入力します。 メッセージの送信者名 (差出人名) になります。
受信メール サーバー	mail.nplus-net.jp:143
アカウントの種類	IMAP4
メールの送信(SMTP) サーバー	mail.nplus-net.jp:587
送信サーバーには、認証が必要です	チェックします。
送信メールに同じユーザー名と パスワードを使用する	チェックします。
受信メールには SSL が必要	チェックを外します。
送信メールには SSL が必要	チェックを外します。

(6) 設定完了後、メール画面が表示されます。以上で設定完了です。

