FFFTP利用方法

All in One. Only One. Total IT Solution.



株式会社グローバルネットコア 〒950-0916 新潟市中央区米山1丁目11-11 TEL 0120-916-987 FAX 025-246-0219 E-mail support@nplus-net.jp https://www.nplus-net.jp/

Copyright (c) 2009-2021 Global Net Core Co., Ltd. All rights reserved.

1. FFFTPのインストール

FFFTPはhttp://www2.biglobe.ne.jp/~sota/ からダウンロードしたものを解凍し、インストールを行います。

2. FFFTPの設定方法

「スタートメニュ→プログラム→FFFTP」を起動します。 「ホスト一覧」のダイアログが開いたら、右側にある「新規ホスト」 ボタンをクリックします。

「ホストの設定」画面で以下のように入力します。

ホストの設定名:お好きな名前を入力できます。

- **ホスト名(アドレス)**: *ウェブホスティングサービス開始通知書*に記載 されているサーバー名 ※半角小文字
- **ユーザー名:** *ウェブホスティングサービス開始通知書*に記載されている ユーザID ※半角小文字
- パスワード: ウェブホスティングサービス開始通知書に記載されている パスワード ※半角英小文字

ローカルの初期フォルダ:

作成したHPのディレクトリを指定すると便利です。

右側の「…」ボタンを押すとローカルのディレクトリー覧が表示されます。

ホストの初期フォルダ:

/public_html を入力します。

設定が完了したらOKボタンを押します。

3. FTPの使用方法

ホストの設定が完了すると、ホストの一覧に設定が追加されます。 追加した設定をクリックして選択し、「接続」のボタンを押します。



下ストの設定名(<u>1)</u> N-plus	ホスト名(アドレス)(№ サーバ名
1ーザ名(山)	パスワード/パスフレーズ(12)
ユー うしつ コーカルの初期フォルダ	(L)
^ト ストの初期フォルダ(B)	
	 A statistical process of the statis



Cal Program Fileshifts							
C epuninatexe FFFTP.ont FFFTP.exe FFFTP.hb FFFTP.hb FFFTP.ht bistory.txt JRE32.DLL problema.txt	EFT 2004/07/19 11:22 2003/05/10 10:34 2003/05/10 11:19 2003/05/10 10:34 2003/05/10 11:36 2003/05/10 11:04 2002/03/22 5:13 2002/03/22 5:13	71.2 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		<u> 日行</u>	<u> </u>	所稱者	
-	カルディレクト	ÿ		サーバディレクトリ			

アップロード(ローカル→サーバ)

ローカルディレクトリからサーバーへ転送したいファイル(ディレクトリ)を選択します。 選択した状態で、サーバーディレクトリにドラッグすると、アップロードを開始します。 ファイルやディレクトリを選択して、紺色の上向き矢印(アップロードボタン)をクリックしてもアップロードできます。 (*また、アップロードボタンの隣の緑の上向き矢印をクリックするとサーバー側にないか、またはローカルで更新されたファイルがすべてサーバーにアップロード できます。) アップロードが完了すると、ローカルディレクトリで選択しアップロードしたファイル(ディレクトリ)がサーバーディレクトリに表示されます。

・ダウンロード(ローカル←サーバー)

サーバーディレクトリからローカルへ転送したいファイル(ディレクトリ)を選択します。 選択した状態で、ローカルディレクトリにドラッグすると、ダウンロードを開始します。 アップロードと同様に、ファイルまたはディレクトリを選択し紺色の下向き矢印(ダウンロードボタン)を押しても、ダウンロードされます。 ダウンロードが完了すると、サーバーディレクトリで選択しダウンロードしたファイル(ディレクトリ)がローカルディレクトリに表示されます。